




# ZOOM Handy Control & Sync

for iOS/iPadOS

Version 1.0

## オペレーションマニュアル



© 2024 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

白黒端末では正しく表示できません。

---

# 目次

---

はじめに	3
著作権について	3
ZOOM Handy Control & Syncをインストールする	3
製品と接続を行う	4
画面	5
録音する	6
デバイス名を変更する	7
接続を解除する	9
日時設定を行う	10

---

## はじめに

---

ZOOM Handy Control & Syncは、ZOOMのレコーダー製品のリモートコントロールアプリケーションです。

iPhone/iPadに複数の製品を接続し、一括で録音開始、停止、日時設定、タイムコード同期を行うことができます。

なお、本書では製品本体の操作についての説明はありません。詳しい説明についてはそれぞれの製品のオペレーションマニュアルを確認してください。

---

## 著作権について

---

iOS、iPadおよびiPadOSは、Apple Inc.の商標です。

iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ズームはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

文中の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

他の者が著作権を保有するCD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。著作権法違反に対する処置に関して、株式会社ズームは一切の責任を負いません。

文中のイラストおよび表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

本書の内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。

---

## ZOOM Handy Control & Syncをインストールする

---

1. iPhone/iPadでApp Storeを起動し、「ZOOM Handy Control & Sync」を検索する
2. ZOOM Handy Control & Syncの画面で「入手」をタップする  
ZOOM Handy Control & Syncがインストールされます。






# 製品と接続を行う

## MEMO

- ・製品をiPhone/iPadからリモートコントロールするには、製品本体に別途専用無線アダプター（BTA-1など）を取り付ける必要があります。詳細は各製品のオペレーションマニュアルを参照してください。




1. 各製品のマニュアルを参照し、Bluetooth接続待機状態にする
2. iPhone/iPadでZOOM Handy Control & Syncのアイコンをタップして起動する
3.  アイコンをタップする  
ZOOM Handy Control & SyncにBluetoothデバイスリストが表示されます。デバイス名/IDをタップすると接続が開始されます。  
接続が完了すると、接続した製品のステータスが表示されます。



## MEMO

- ・接続がうまくいかない場合、製品との距離を近づけたり、電波をさえぎるものがない場所に移動してZOOM Handy Control & Syncを再起動してください。または、iPhone/iPad側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。
- ・最大10台まで製品を接続できます。


# 画面




## 録音する

### 1. をタップする

接続しているデバイスの録音が一括で開始されます。



### 2. 停止するには をタップする




#### MEMO


- ・録音ファイルにはiPhone/iPadから送信されたタイムコード情報が書き込まれます。複数の製品を接続して同時に録音を行い、後ほど編集を行う際に同期することが可能です。

## ○ デバイス名を変更する


### 1. 変更したいデバイスの表示部を左にスワイプする



### 2. をタップする



### 3. 任意の名前を入力し、OKをタップする




#### MEMO

- ・ 入力に使用できる文字は以下のとおりです。  
(半角スペース) !#\$%&' ()+,-0123456789;=@ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ[]^\_`a  
bcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }`
- ・ 文字数は15文字まで入力が可能です。




## ● 接続を解除する


1. 接続を解除したいデバイスの表示部を左にスワイプする



2.  をタップする




### 3. Disconnectをタップし接続を解除する



## 日時設定を行う

### 1. を押す

接続している全デバイスに、iPhone/iPadと同じ日時が設定されます。



**zoom**<sup>®</sup>

株式会社ズーム

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3  
zoomcorp.com

Z2I-5471-01